

七、摘 要

(一) 在广州高温多湿、对菊花栽培不利的天然气候条件下,露天盆栽大立菊,每盆一株的开花数量,能达到千朵至三千朵以上(3367朵),花枝长度85厘米,不短于30~40厘米,花朵整齐一致,枝叶齐全,这是花卉栽培史上罕见的奇观。

(二) 达到一千朵的盆栽大立菊的生长期,一般需时一年;超过一千朵至三千余朵的约需时二十个月。要顺利渡过二次春季的假花期,第一年白露、秋分之间秋季正造花的要蕾期和二次小暑前后(7月上旬)及处暑前后(8月中、下旬)尤其是后者的高温期,必须采取人工加光和遮荫防晒等处理;尚须用人工通风,改进花蓬内部的气流状况,严防七、八月间的“白撞雨”。严格控制八月换根期的水肥管理。

(三) 特大盆栽大立菊,花蓬巨大,肥水管理是非常重要的关键技术。一般均需用有机肥料如花生麸、猪屎干、骨粉等作为基肥;追肥常用人粪尿,并用千分之二尿素喷雾根处追肥敷助。

(四) 菊叶斑病、菊褐斑病和菊黑斑病,线虫病、黄锈病、红蜘蛛、蚜虫等,常对大立菊为害,以春夏间的雨季和七、八月高温期间病害尤为严重,要经常用“托布津”、“代森铵”、“代森锌”、“敌敌畏”、“鱼藤精”、“亚铵硫磷”等药物交互喷射,抽“荒”时也可结合使用烟骨水。防和治并重。

(五) 大立菊的“吊竹”整形,已经实践证明是当地比较合理的整形方式,花蓬不论留底枝多少,都必须分成六个等分使花枝花朵按次序平均分布在园盖形或半球形的支架上,整形结果,面面整齐通透。

(六) 不是随便那些品种都能适宜栽培特大立菊,要选择抗性强、节间长、枝条软、花蒂长、花大色鲜的品种,飞午型和露

心的品种也不适宜。

1980年4月

参 考 文 献

- [1] 李仿邨 1934年李仿邨先生栽菊法
- [2] 严德庆 1964年大立菊的繁殖栽培技术,园艺学报3卷1期75~81页
- [3] 吴泽椿等 1979年菊花催花试验初报,广东园林1979年第二期36~39页
- [4] 吴泽椿 1962年广州菊花栽培,广东园林学术资料(二)10~15页

要花耐插的办法

浩 林

如是插桃花,可用火烧折口处约五分钟,烧焦后剪去伤口,然后插进花瓶。这样可以消除桃胶堵塞植物导管之弊,不易凋谢,也使花蕾开得尽一些,花满枝头。

插梅花则可在水里加入少许食盐或磷磺防止冻坏,如是养植水仙,用百分之一的食盐水加入盆内,可以起防腐作用。

插菊花这类的草本花卉,就要摘去插在水里的叶子,以免腐烂发臭;不要放在阳光下曝晒,要经常换水,保持水质清洁。

插芍药和鸡冠花这类的花卉,由于折口处有粘液,不利于花枝吸水,也会使水质容易变坏发臭,最好在插养前,将折口处用火稍烧一下,以烧软为宜,然后剪去少许伤口,使它吸水足一些。最好在插养前,用热开水洗花瓶,在插养时投入少许食盐,或投入一片阿斯匹林(小瓶投入半片);每天要换水一次。这样花瓣就不易凋落,插养的时间就能更长一些。

